


画面表示システムイメージ

1. タイマー・画像・ベル設定画面



- ・縦横比は 16：9
 - ・右上と左上に別々で任意の画像を配置可能
 - ・画像とタイマー（赤色のゲージ）以外は全てグリーンバック
- 【設定可能な項目】
- タイマーの時間（デフォルトは 5 分）
 - ベルがなる時間と回数（デフォルトは残り 1 分で一回、残り 30 秒で一回）
 - 画像のサイズ（画像の配置も変更可能であればなお可）
 - タイマー終了時に表示される文字（デフォルトは「終了」）
 - カウントダウンアニメーションの画像も差し替え可能
(デフォルトは③、②、①、スタート! の 4 枚)



2. 待機とカウントダウン



スペースキーを押すと
カウントダウンアニメーションスタート

- ・設定完了ボタンを押すと、全画面表示される（タスクバーなどもすべて消えた状態）
- ・待機画面ではゲージは表示されない
- ・スペースキーを押すとカウントダウンアニメーション（デフォルトは③, ②, ①, スタート!）が開始され、画面中央に大きくカウントダウンが表示される。
- ・カウントダウンアニメーション終了後タイマーのゲージが減っていく

【キーボードによる操作】

- ①スペースキー：カウントダウンスタート
- ②E キー：強制終了（残り時間を無視してタイマーが終了。ドラが鳴り、ホワイトアウトする）
- ③R キー：リセットボタン（残り時間を無視して待機画面へ戻る）タイマー終了後も使用可能



3. タイマー終了



- ・1. で設定した残り時間になるとベルが鳴り、タイマーが終わる 5 秒前にドラが鳴る。
(デフォルトは残り時間 1 分と 30 秒でベルが一回鳴る)
- ・ドラが鳴った後、5 秒間かけて画面が徐々に白くなっていく（ホワイトアウトしていく）
- ・画面が完全に白くなると、設定した任意の文字が表示される。（デフォルトは「終了」）
- ・設定した文字がそのままずっと表示され、R キー（リセットボタン）を押すと待機画面に戻る。